

## Sortie du mode S dans Windows 10

Sur les PC neuf livrés avec Windows 10 est apparu une version **Windows 10 mode S**  
pour vérifier : paramètres → Système → information système

Spécifications de Windows	
Édition	Windows 10 Professionnel en mode S
Version	1803

**Windows 10 en mode S** est conçu avant tout pour la sécurité et les performances, en exécutant exclusivement des applications du Microsoft Store. Si vous **souhaitez installer une application qui n'est pas disponible dans le Microsoft Store**, vous devrez sortir du **mode S**. **La sortie du mode S est à sens unique**. Si vous opérez ce basculement, vous ne pourrez plus revenir à Windows 10 en mode S. Sortir du mode S est gratuit.

### il faut avoir un compte Microsoft obligatoirement


1 - Sur votre PC exécutant Windows 10 en mode S, ouvrez **Paramètres > Mise à jour et sécurité > Activation**.




2- Dans la section **Basculer vers Windows 10 Famille** ou **Basculer vers Windows 10 Professionnel**, sélectionnez **Accéder au Store**. (Si vous voyez également une section « Mettre à niveau votre édition de Windows », veillez à ne pas cliquer sur le lien « Accéder au Store » qui s'affiche.)



Il se peut que vous devriez mettre à jour le **Store de Microsoft** pour poursuivre, faites-le. Sinon passez à l'étape suivante :



Ensuite sélectionnez « **Oui** » pour continuer.



Suite de la procédure pour sortir du mode S

Depuis le **Store**, cliquez maintenant sur « **Obtenir** » .



Cliquez sur « **Installer** » et patientez pendant la modification de **Windows**.



Autre commande à la date du : 01/2020

Dans la page **Sortir du mode S** (ou intitulé similaire) qui s'affiche dans le Microsoft Store, sélectionnez le bouton **Télécharger**. Après qu'un message de confirmation sera affiché dans la page, vous serez en mesure d'**installer des applications** depuis l'**extérieur du Microsoft Store**.

Pour faire apparaître le bouton « **télécharger** », il faut créer un **compte Microsoft** obligatoirement ensuite le logiciel vous dit que vous êtes en mode non sécurisé.